

أولاً: الفعل المضارع : (بقلم الدكتورة: هدى كريم )

- تعريفه: هو الفعل الذي يدل على حدث يقع في الزمن الحاضر، وهو فعل معرب في أغلب أحواله يتغير آخره بحسب موقعه والعوامل الداخلة عليه، يعرف في الكلمة المبدوءة بأحد أحرف (أنيت) ، يكون مرفوعاً إذا لم يسبقه أداة نصب أو جزم ، نحو : يكتبُ زيدُ الدرس .

- رفع الفعل المضارع:

يرفع المضارع المعرب إذا لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم، وعلامات رفعه هي:

١- الضمة إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره ألف اثنتين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، مثل: "اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ".

٢- الضمة المقدرة فلا تظهر الضمة في آخر المضارع المعتل الآخر بل تقدّر مثل: هو يدعو ويسعى ويقضي.

٣- ثبوت النون إذا كان الفعل مسندا لألف الاثنتين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة (وتسمى الأفعال المسندة إلى هذه الضمائر الأفعال الخمسة) مثل :-

الليل والنهار يتعاقبان و

الإعلاميون ينشرون الأخبار

## - نصب المضارع:

ينصب المضارع المعرب إذا سبق بأداة نصب (مثل: أَنْ، لَنْ، كَيْ، حَتَّى، لِي...)، وعلامات نصبه هي:

١- الفتحة إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، مثل: قَالَ (أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ).

٢- الفتحة المقدره إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف مثل: (قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى).

٣- أما إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء فتظهر الفتحة على آخره عند نصبه مثل: (لَنْ يَدْعُوا وَلَنْ يَرْمِي).

٤- حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة مثل: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)

## - جزم المضارع:

يجزم المضارع المعرب إذا سبق بأداة جزم (مثل: لَمْ، لا الناهية، لام الأمر، أدوات الشرط: إِنْ، مَنْ، مَا...)، وعلامات جزمه هي:

١- السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، مثل: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ).

٢- حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة مثل: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ).

٣- حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر مثل: (وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ).

